Firmware-Version: v3.0.02

**Wireless-N Broadband-Router** **WRT160Nv3**

# Setup

Setup | Wireless | Sicherheit | Zugr.beschrän. | Anwendungen & Spiele | Administration | Status

Grundlegende Einrichtung | DDNS | MAC-Adresse kopieren | Erweitertes Routing

**Sprache**

Deutsch

**Hilfe...**

**Interneteinrichtung**

**Internetverbindungstyp**

PPPoE

Benutzername: 04085372954

Passwort: ••••••••••••••••

Dienstname (Optional):

○ Bei Bedarf verbinden: Max. Leerlaufzeit 5 Minute(n).

◉ Verbindung aufrecht halten: Wahlwiederholung 30 Sekunde(n).

**Optionale Einstellungen (für einige Internetdienstanbieter erforderlich)**

Hostname:

Domänenname:

MTU: Manuell Größe: 1492

**Netzwerkeinrichtung**

**IP-Adresse des Routers**

IP-Adresse: 192 . 168 . 2 . 1

Subnetzmaske: 255.255.255.0

URL-Adresse: http://my.wrt160n

**DHCP-Servereinstellungen**

DHCP-Server: ◉ **Aktiviert** ○ **Deaktiviert** DHCP-Reserv.

Start-IP-Adresse: 192 . 168 . 2. 100

Maximale Anzahl der Benutzer: 50

IP-Adressenbereich: 192 . 168 . 2. 100 to 149

Client-Leasedauer: 0 Minuten (0 bedeutet einen Tag)

Statischer DNS 1: 0 . 0 . 0 . 0

Statischer DNS 2: 0 . 0 . 0 . 0

Statischer DNS 3: 0 . 0 . 0 . 0

WINS: 0 . 0 . 0 . 0

**Zeiteinstellung**

**Zeitzone**

(GMT+01:00) Frankreich, Deutschland, Italien

☑ Uhr automatisch an Zeitumstellung anpassen.

**Einstellungen speichern** **Änderungen verwerfen**